


PASSO 1) Avvio sessioni Nemho Video in Automatico

Nella parte centrale ora ci saranno le sessioni **VIDEO** previste per il proprio utente. Ponendo una "v" nella casellina a destra (sotto **default**) le sessioni selezionate, al prossimo avvio di Nemho, partiranno in maniera automatica.



PASSO 2) Avvio sessione Nemho Printer in Automatico

- 1- selezionare 'opzioni' e poi flaggare la casella corrispondente a 'lancia il client di stampa all'avvio', al prossimo avvio nemhoprt si avvierà in automatico:



APPLICA ED ESCI e riaprire NEMHO

SE LA STAMPANTE SI APRIRÀ MA DI COLORE ROSSO TASTO DESTRO DEL MOUSE E SELEZIONARE 'AVVIA'. **SE LA SI CHIUDE DI COLORE VERDE AL PROSSIMO AVVIO LEI DIVENTERÀ SUBITO VERDE (senza avviarla)**



NB Se si chiude la sessione di nemho printer senza fermare la stampante, alla prossima apertura del programma la stampante diventerà direttamente di colore verde.

NB2

Dopo aver installato nemho, **al primo avvio della stampante**, potrebbe apparire il seguente messaggio:



e di seguito

Ovvero la stampante viola senza quella rossa, **basterà chiudere Nemhprinter** (se necessario anche da Task Manager terminando il processo nemhprinter.exe) e riaprirlo (tasto destro su nemho e scegliere 'stampante') e la stampante 'rossa' apparirà:



PASSO 3) Verifica Stampante di Windows associata a Nemho Printer

La sessione Stampante di **Sigma Nemho** di default si autoimposta alla Stampante PREDEFINITA di Windows. Per poter scegliere un' ALTRA stampante (**tra quelle installate in Windows**) è necessario seguire le seguenti operazioni:


- Se già Avviata (di colore verde) fare tasto destro del mouse e con il sinistro **Ferma**



- poi ancora tasto destro del mouse e con il sinistro **Configura**:



- e cliccando in basso sul tasto  di "Stampante" si sceglie la stampante di Windows:




cliccare infine su OK e poi Salva.

NB nel caso si volessero produrre file pdf, basterà impostare come stampante di Windows, la 'stampante pdf' (ad esempio Pdfcreator)

PASSO 4) Verifica carattere di Nemho

Per evitare 'anomalie grafiche' e garantire videate di lavoro ben leggibili e proporzionate, è indispensabile impostare il carattere corretto di Nemho e per fare questo:

- 1- avviare Sigma Nemho
- 2- su un punto a caso del video cliccare col tasto destro e col sinistro selezionare 'Impostazioni' (ALT+D) e scegliere 'Fonts' ed impostare come carattere 'Tn5250j':



assicurati che sia selezionato il carattere Tn5250j e che i valori sotto corrispondano


se la risoluzione dello schermo del pc incriminato è 800x600 cliccare a sinistra su **Fonts**, impostare '3' nella voce **Pieno** e cliccare su **Applica**
Se ancora non va bene il mio consiglio è

PASSO 5) Stampa Schermo compressa

A volte capita che effettuando una stampa della videata di lavoro questa poi risulta graficamente molto compressa e poco visibile.

Soluzione:

- 1- avviare Sigma Nemho
- 2- su un punto a caso del video cliccare col tasto destro e col sinistro selezionare 'Impostazioni' (ALT+D) e scegliere '**Printer**' ed impostare come carattere '**Tn5250j**':




- 3- infine cliccare prima su **24 X 80** e poi su **27 X 132** verificando per entrambi il formato **A4** di stampa (spesso windows gli abbina il formato lettera e così poi non stampa) APPLICA ED ESCI e salvare se lo chiede ancora

Se il carattere Tn5250j non è presente:

- chiudere completamente Nemho
- andare su START_IMPOSTAZIONI_PANNELLOdiCONTROLLO_ CARATTERI doppio click sul carattere TN5250J e poi riaprire NEMHO

N.B. PER QUANTO RIGUARDA LA STAMPA SCHERMO COMPRESSA

se il carattere Tn5250J non fosse presente in questo elenco andare nel Pannello di controllo di Windows e aprire la cartella Caratteri :



Con un semplice doppio click sul carattere Tn5250j questo, al prossimo riavvio di Sigma Nemho, verrà automaticamente inserito nella lista dei Fonts e sarà pertanto selezionabile.

PASSO 6) RIPRISTINARE Nemho allo stato iniziale


Spesso, più o meno volutamente, vengono apportate modifiche grafiche o strutturali al Programma attraverso le sue impostazioni. Per RIPRISTINARE Nemho al suo stato iniziale basterà procedere come segue:

- chiudere Nemho dopo essersi segnati il numero della propria postazione:



- individuare la cartella chiamata **.tn5250j** situata in **c:\documents and settings\utente di Windows** e cancellarla

- riaprire Nemho, inserire 'Organizzazione' e 'Utente' e ricaricare la configurazione



- 'APPLICA' 'ESCI', riaprire Nemho e tutto tornerà come se l'avessimo installato per la prima volta!